

동국대학교 와이파이 이용안내

(Microsoft Windows 7(or Vista) 사용자용)



정보관리처 정보기획팀


1) 제어판의 **네트워크 상태 및 작업 보기**를 클릭.




2) 네트워크 및 공유 센터 창에서 **무선 네트워크 관리**를 클릭.



3) **무선 네트워크 관리**창에서 **[추가]** 버튼을 클릭하여 새로운 무선 설정 시작.



4) 무선 네트워크 수동 연결 창에서 **[네트워크 추가]** 버튼을 클릭.



- 5) 무선 네트워크 수동 연결창에서 아래와 같이 해당 정보를 입력하고, **[다음]** 버튼을 클릭하여 무선 네트워크 수동 연결 항목을 추가한다.

추가할 무선 네트워크에 대한 정보를 입력하십시오.

1

네트워크 이름(E): DGU

보안 종류(S): WPA2-엔터프라이즈

암호화 유형(E): AES

보안 키(K): 문자 숨기기(H)

2

자동으로 이 연결 시작

네트워크에서 브로드캐스팅하지 않는 경우에도 연결(O)


경고: 이 옵션을 선택하면 사용자 개인 정보 보호에 위험이 따를 수 있습니다.

3


다음(N) 취소

- 네트워크 이름에는 "DGU" 라고 입력하고
- 보안 종류는 "WPA2-엔터프라이즈" 를 선택
- 암호화 유형은 "AES" 를 선택하고,
- "자동으로 이 연결 시작" 항목에 체크가 되어 있는지를 확인.

6) 추가된 무선 네트워크 수동 연결인 DGU의 세부 연결 설정을 변경하기 위해 [연결 설정 변경] 버튼을 클릭.




7) DGU 무선 네트워크 속성 창이 뜨면, 아래 그림과 같이 각항에서 해당 항목에 설정되어 있는지 확인한 후 [설정] 버튼을 클릭.




- [이 네트워크가 범위 내에 있을 때 자동으로 연결]항목에 체크되어 있는지 확인.
- 보안종류가 **WPA2-엔터프라이즈**, 암호화 유형이 **AES** 네트워크 인증 방법 선택이 **[Microsoft: PEAP]**
- 로그인할 때마다 이 연결에 사용되는 내 자격 증명 기억 항목에 체크되어 있는지 확인 한 후 [설정] 버튼을 클릭하여 보호된 EAP 설정 창을 띄운다.

8) 보호된 EAP 설정 창에서 아래 그림과 같이 각 항목의 설정을 변경하고 [구성] 버튼을 클릭.




- 서버 인증서 유효성 확인 항목의 체크를 해제
- 인증 방법 선택 항목이 [보안된 암호(EAP-MSCHAP v2)]로 되어 있는지 확인
- 빠른 다시 연결 사용 항목의 체크를 해제 한 후 [구성] 버튼을 클릭한 후 나타난




- EAP MSCHAPv2 속성 창에서 자동으로 Windows 로그인 이름 및 암호(도메인이 있으면 도메인도) 사용 항목의 체크를 해제하고 [확인] 버튼 클릭.


9) EAP MSCHAPv2 속성 창이 닫힌 후 보호된 EAP 속성 창의 [확인] 버튼을 클릭하여 속성 창을 닫음.



10) EAP 속성 창을 닫은 후 열려 있는 DGU 무선 네트워크 속성 창에서 [고급설정] 버튼을 클릭.



11) 고급 설정 창에서 아래 그림과 같이 인증 모드를 설정한 후 [확인] 버튼을 클릭하여 고급 설정 창을 닫음.




- 인증 모드 지정 항목을 선택하여 체크하고 아래 인증모드를 [사용자인증] 으로 변경
- 아래 인증 모드를 [사용자 인증] 으로 변경
- [자격 증명 저장] 버튼을 클릭하여
 - 사용자 이름 부분에는 학생 각자의 uDrims 아이디를 입력하고,
 - 패스워드 입력부분에는 DGU wifi 전용 PW 설정하기에서 생성한 패스워드를 입력



사용자 아이디와 패스워드를 저장한 후 고급 설정 창에서 [확인] 버튼 클릭.


12) 고급 설정 창을 닫은 후 열려 있는 DGU 무선 네트워크 속성 창에서 **[확인]** 버튼을 클릭하여 속성 창을 닫음.



13) 고급 설정 창을 닫은 후 열려 있는 DGU 무선 네트워크 속성 창에서 **[확인]** 버튼을 클릭하여 속성 창을 닫음.



- 14) 앞의 무선 연결 설정을 모두 마치면 아래 그림과 같이 **무선 네트워크 관리** 창에 DGU라는 무선 연결 항목이 생성되어 있는 것을 확인할 수 있음.



- 15) 입력한 사용자 아이디와 비밀번호가 틀린 경우 와이파이 서비스 제공 지역에서는 아래와 같이 바탕화면에 DGU 연결 기능을 알리는 말풍선이 나타남.



- 말풍선을 클릭하면 좌측 그림과 같이 Windows 보안 창이 나타나며
 - 사용자 이름 부분에는 학생 각자의 **uDrims 아이디**를 입력하고,
 - 비밀번호 입력부분에는 상기 DGU wifi 전용 PW 설정하기에서 신규(혹은 변경) 생성한 비밀번호를 입력한후 **[확인]** 버튼을 클릭하면 DGU에 접속됨

※ 사용자 인증 비밀번호 제약 조건

- 비밀번호는 공백문자, “.”중 하나의 문자라도 포함하고 있으면 오류가 발생하므로, DGU wifi 전용 PW 설정시 포함되지 않도록 설정 바랍니다.