

동국대학교 와이파이 이용안내

(Microsoft Windows 8 사용자용)



정보관리처 정보기획팀

- 1) MS Windows 8 시작 화면이나 데스크탑 화면에서 윈도우키(☐)와 x 키를 동시에 눌러 메뉴창을 띄우고, 제어판 메뉴를 클릭




- 2) 제어판의 네트워크 상태 및 작업 보기를 클릭




- 3) 네트워크 및 공유 센터 창에서 새 연결 또는 네트워크 설정을 클릭



- 4) 연결 또는 네트워크 설정 창에서 [무선 네트워크에 수동으로 연결] 옵션을 클릭




- 5) 무선 네트워크에 수동으로 연결 창에서 아래와 같이 해당 정보를 입력하고, [다음] 버튼을 클릭하여 무선 네트워크 수동 연결 항목을 추가한다.




- 네트워크 이름에는 "DGU"라고 입력하고
- 보안 종류는 "WPA2-엔터프라이즈"를 선택
- 암호화 유형은 "AES"를 선택하고,
- "자동으로 이 연결 시작" 항목에 체크가 되어 있는지를 확인

6) 추가된 무선 네트워크 수동 연결인 DGU의 세부 연결 설정을 변경하기 위해 [연결 설정 변경] 버튼을 클릭




7) DGU 무선 네트워크 속성 창이 뜨면, 아래 그림과 같이 각 창에서 해당 항목에 설정되어 있는지 확인한 후 [설정] 버튼을 클릭




• [이 네트워크가 범위 내에 있을 때 자동으로 연결] 항목에 체크되어 있는지 확인하고 [보안] 탭 클릭

한 후 [설정] 버튼 클릭하여 보호된 EAP 속성 창을 띄운다.

8) 보호된 EAP 속성 창에서 아래 그림과 같이 각 항목을 설정을 변경하고, [구성] 버튼을 클릭




- 인증서를 확인하여 서버의 ID 확인 항목의 체크를 해제
 - 인증 방법 선택 항목이 [보안된 암호(EAP-MSCHAP v2)]로 되어 있는지 확인
 - 빠른 다시 연결 사용 항목의 체크를 해제
- 한 후 [구성] 버튼 클릭한 후 나타난




- EAP MSCHAPv2 속성 창에서 자동으로 windows 로그인 이름 및 암호(도메인이 있으면 도메인도) 사용 항목의 체크를 해제하고, [확인] 버튼 클릭


9) EAP MSCHAPv2 속성 창이 닫힌 후 보호된 EAP 속성 창의 [확인] 버튼을 클릭하여 속성 창을 닫음



- 10) EAP 속성 창을 닫은 후 열려 있는 DGU 무선 네트워크 속성 창에서 [고급 설정] 버튼을 클릭




- 11) 고급 설정 창에서 아래 그림과 같이 인증 모드를 설정한 후 [확인] 버튼을 클릭하여 고급 설정 창을 닫음




- 인증 모드 지정 항목을 선택하여 체크하고
- 아래 인증 모드를 [사용자인증]으로 변경
- [자격 증명 저장] 버튼을 클릭하여
 - 사용자 이름 부분에는 각자의 **uDrims 아이디**를 입력하고,
 - 패스워드 입력부분에는 상기 DGU wifi 전용 PW 설정하기에서 신규(혹은 변경) 생성한 패스워드를 입력

사용자 아이디와 패스워드를 저장한 후 고급 설정 창에서 [확인] 버튼 클릭

- 12) 고급 설정 창을 닫은 후 열려 있는 DGU 무선 네트워크 속성 창에서 [확인] 버튼을 클릭하여 속성 창을 닫음



- 13) 속성 창을 닫은 후 열려 있는 수동 연결 창에서도 [닫기] 버튼을 클릭하여 수동 연결 창도 닫음



- 14) 입력한 사용자 아이디와 패스워드가 틀린 경우 와이파이 서비스 제공 지역에서는 바탕화면에 DGU 연결 가능을 알리는 말풍선이 나타나며, 이때 아이디와 패스워드를 정확하게 다시 넣으면 "DGU"가 접속됩니다.

※ 사용자 인증 패스워드 제약 조건

- 패스워드는 공백문자, ":" 중 하나의 문자라도 포함하고 있으면 오류가 발생하므로, DGU wifi 전용 PW 설정시 포함되지 않도록 설정 바랍니다.